

AutoSLTP 使用说明

自动止损止盈 EA · 免费版（MT4 / MT5）

版本 v1.01 · 2026-08-20 · mt4mt5ea.cn

一、这是什么？

AutoSLTP 是一个挂在 MT4 / MT5 图表上的**自动止损止盈工具**。你手动下的单，如果忘了设止损止盈，它会**自动帮你补上**，还能自动保本、移动止损。适合"经常忘记设止损"或"想让止损自动跟随"的手动交易者。

它只负责给你的手动单加/管止损止盈，不会自己开单、不会替你决定买卖方向，也不保证盈利。

二、安装（三步）

1. 打开 MT5（或 MT4）→ 菜单 **文件** → **打开数据文件夹** → 进入 **MQL5 → Experts**（MT4 是 **MQL4 → Experts**）。
2. 把对应文件复制进去：MT5 用 `AutoSLTP_MT5.ex5`，MT4 用 `AutoSLTP_MT4.ex4`。
3. 回到平台，右侧「导航器」右键 **刷新**，把 AutoSLTP 拖到你要交易的图表上，弹窗勾选「**允许算法交易**」，并确保顶部「算法交易」按钮为**绿色**。

挂好后图表左上会出现信息面板，说明运行正常。

三、它怎么工作？

挂上之后，它会盯着你在**该图表品种**上手动开的单：

- 发现没有止损/止盈的单 → 按当前模式**自动补上**止损和止盈；
- （可选）价格走出利润后 → 自动把止损移到**保本位**；
- （可选）价格继续有利 → 止损**一路跟随**（移动止损），锁住利润。

止损止盈的距离由「运行模式」决定，共三种：**自动预设**（按品种自动，推荐新手）、**手动固定点数**、**ATR 动态**。

四、参数说明

小白保持默认 可按需要调

参数	作用	建议
[1] 运行模式	决定止损止盈距离怎么算：自动预设 / 固定点数 / ATR 动态	自动预设
[2] 是否管理EA订单	是否也管其它 EA 下的单	否（只管手动单）
[F1] 止损点数 / [F2] 止盈点数	「固定点数」模式下的止损/止盈点数。 黄金请把止损填 300 以上	仅固定模式用
[F3~F5]	固定模式的保本触发、移动止损启动/跟随点数	仅固定模式用
[A1~A7] ATR 系列	「ATR 动态」模式的周期与各项倍数。做 M5/M15 短线请把 [A2] 改成 M5/M15	仅 ATR 模式用
[G1] 启用保本	开启后，盈利到一定程度自动把止损移到保本	想要保本就开
[G2] 启用移动止损	开启后，盈利时止损一路跟随	想要跟随就开
[G3] 保本偏移点数	保本时止损设在开仓价 + 此点数（覆盖点差）	默认
[D1] 显示面板 / [D2] 字号	是否显示信息面板、字号（0=自动适配）	默认

最省心的用法：模式选「自动预设」，保本 [G1] 和移动止损 [G2] 按需要打开，其余默认。

五、常见问题

Q：挂上了没反应？

看顶部「算法交易」按钮是不是绿色；确认你的手动单和 EA 挂在**同一个品种**的图表上。

Q：提示止损离价格太近？

把止损调大，或改用「自动预设」模式；黄金等品种止损要足够大。

Q：换品种要重设吗？

用「自动预设」模式不用——它会自动识别品种、套用合适的止损距离。

风险提示：本工具仅**辅助管理止损止盈**，不提供交易信号、不代客操作、不构成投资建议、**不保证盈利**。外汇/贵金属等为高风险杠杆交易，请只用你能承受损失的资金，并**务必先在模拟账户充分测试**。

观澜量化 · AutoSLTP 使用说明 | **版本 v1.01**（对应 EA v1.01）· 出版日期 2026-08-20

技术支持 / 购买专业版：QQ 10580369 · 微信 Traderfs · 邮箱 10580369@qq.com（备注「EA」更快通过）

官网：mt4mt5ea.cn · © 2026 观澜量化